# 邮件客户端开启 SSL 加密连接

## 配置说明

中国科学院计算机网络信息中心

2021年1月

第一部分 院邮件系统客户端 SSL 配置参数	2
第二部分 电脑客户端设置	2
一、Foxmail 客户端 SSL 加密配置	2
二、Outlook 邮箱客户端 SSL 配置	5
三、Mac Mail 邮箱客户端 SSL 配置	9
四、网易邮箱客户端 SSL 配置	
五、Windows10 邮件客户端 SSL 配置	
第三部分 手机客户端设置	
一、华为手机邮件客户端 SSL 配置	
二、iPhone 手机邮件客户端 SSL 配置	
三、小米手机邮件客户端 SSL 配置	

## 第一部分 院邮件系统客户端 SSL 配置参数

在客户端软件中设置邮箱时,请参考以下服务器信息,使用 SSL 加密连接。

服务器名称	服务器地址	服务器端口
发送邮件服务器(SMTP)	mail.cstnet.cn	994 或 465(两者均可)
接收邮件服务器(POP3)	mail.cstnet.cn	995
接收邮件服务器(IMAP)	mail.cstnet.cn	993 或 996(两者均可)

## 第二部分 电脑客户端设置

一、Foxmail 客户端 SSL 加密配置

提示:本说明使用 Foxmail 7.2 简体中文版,并以 mailtest@cstnet.cn 作为邮箱地址,当按照 下面方法设置邮箱时,请将 mailtest@cstnet.cn 替换为您的邮箱地址。

1. 打开 Foxmail 客户端, 点击右侧"系统设置"按钮——>"帐号管理"。

G Formail				_ = ×
🙆 exte 🖌 🖉 1566	# • 🖗 BR • 🌰 BR26 • 🏟 HR •	N BOM II FILLING	Q 股索部件	* II
▼ ○ 常用文件夹 ○ 所有未读 ☆ 面顶邮件 ○ 标签邮件	1019年日昭 ~			写部件 → 枚取 → ✓ 常用文件夫 往来部件边栏
🔻 🔀 cstnet(mailtest)				界面布局 >
一次件箱 () 草稿相				9A >
日本法法的件				张登堂理
已删除邮件 边现邮件 版述邮件				说置 帮助 > 检查新版本 关于Foxmail
			alltert@cctost.co	03 注册聘讯企业邮
				退出
č 🛚 🖬 🖉 🕷	4			

- 2. Foxmail 进入账号管理对话框,点击"**服务器**"标签,根据邮箱类型修改服务器 和端口。
- 1) 邮箱类型: POP3

收件服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"995",同时勾选"SSL"。

发件服务器: 必须设置为"mail.cstnet.cn", 端口: 设置为"994"或"465", 同时勾选"SSL"。

点击"确定"完成设置。

系统设置					×
常用 松号	合 写邮件	<ul><li>网络</li></ul>	<ul> <li>反垃圾</li> </ul>	E 插件	(Q) 高级
cstnet(mailtest)	邮箱类型: 帐号服务器: 收件服务器: 发件服务器: 服务器备 发件服务器身份	POP3 mailtest@cst mail.cstnet.c mail.cstnet.c 如果服务部 分: 邮件收取 验证: 和收休 通讯录和日历:	服务器 ? Inet.cn n ② S Satisfy,就使用SS Satisfy,就使用SS Satisfy,就使用S Satisfy,在服务器上[ +服务器相同 ① 通过Active	高级 SL 端口: 995 SL 端口: 465 TARTTLS加密传输 永久保留 Sync同步	
新建 导入 删除	]			_	
			确定	取消	应用( <u>A</u> )

2) 邮箱类型: IMAP

收件服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"993",同时勾选"SSL"。 发件服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"994"或"465",同时勾 选"SSL"。

点击**"确定"**完成设置。

系统设置					×
常用 帐号	合 写邮件	M络	反垃圾	<mark>三</mark> 插件	<b>心</b> 高级
cstnet(mailtest)	邮箱类型: 林号服务器: 收件服务器: 发件服务器: 本地备 发件服务器身份	设置 IMAP mailtest@cs mail.cstnet.c mail.cstnet.c 如果服务 份: 服务器删 验证: 和收 通讯录和日历:	服务器 tnet.cn Cn ✓ 管 管 管 管 管 () (	高级 SSL 端口: SSL 端口: STARTTLS加 保留	993 465 密传输(T)
新建	9 .		确定	取消	í 应用( <u>A</u> )

### 二、Outlook 邮箱客户端 SSL 配置

提示:本说明使用 Outlook2010 简体中文版,以 mailtest@cstnet.cn 作为邮箱地址,当按照 下面方法设置邮箱时,请将 mailtest@cstnet.cn 替换为您的邮箱地址。

1. 打开 Outlook 邮箱客户端,点击左上角"文件"——>"信息"——>"账户设置"

进入账户设置页面

文件 开始	发送/接收 文件夹 视图	
<ul> <li>民存为</li> <li>保存附件</li> <li>信息</li> </ul>	帐户信息 pop/smTP ▼	and a state of the state
打开	<b>小</b> 添加帐户	
打印 帮助	於户设置     修改此帐户的设置并配置其他连接。	
🔀 退出	於戶设置(A) 添加和刪除帐户或更 改现有连接设置。 ▲▲▲□「月本→▲」除项目并存档,来管理您的邮箱大小。	
	* <b>     親別和通知</b> 使用規则和通知可以帮助组织您的传入电子邮件,并可在添加、更改 或删除项目时收到更新。	

- 2. 在设置页面点击"**电子邮件**"标签,选中要修改的账号,点击"更改"进入更改账、\_\_\_\_
  - 户页面

电子邮件帐户			
您可以添加或提	删除帐户。可以选择某个中	张户并更改其设置。	
子邮件 数据文件	RSS 源 SharePoint 列表	表 Internet 日历 己发布日历 通讯簿	
🚰 新建(N) 🗙	▶修复(R) 督 更改(A).	😋 设为默认值(D) 🗙 删除(M) 🍵 🗣	
名称		类型	
-	and the second se	many designed with a table of the state of t	
mailtest@cstne	t.cn	POP/SMTP(默认情况卜从此帐尸友送)	
⊘mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此账尸友送)	
∑mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户发送)	
∑mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户发送)	
♥mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友送)	
♥mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友送)	
♥mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友送)	
∑mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友达)	
◙ mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友达)	
◙ mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友达)	
◙ mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友达)	
◙ mailtest@cstne	t. cn	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友达)	
¶mailtest@cstne	t. cn 子邮件结送到以下位置·	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友达)	
Smailtest@cstne	t.cn 子邮件传送到以下位置:	POP/SMTP(默认情况下从此帐户友选)	
Smailtest@cstne 走定的帐户将新电于 更改文件夹(F)	t.cn 子邮件传送到以下位置: mailtest@cstnet.cn\ <sup>1</sup>	POP/SMTP(默认情况下从此帐户发送)	
Smailtest@cstne 走定的帐户将新电÷ 更改文件夹(F)	r. cn 子邮件传送到以下位置: mailtest@cstnet.cn\f 在数据文件 C:\lisers\Bl	POP/SMTP (默认情况下从此帐户发达) <b>收件箱</b> lue\Documents\Outlook 文件\mailtest@cstnet on pst 中	
Smailtest@cstne 定定的帐户将新电→ 更改文件夹(F)	t.cn 子邮件传送到以下位置: mailtest@cstnet.cn\ <sup>1</sup> 在数据文件 C:\Users\B1	POP/SMTP (默认情况下从此帐户发送) 收件箱 lue\Documents\Outlook 文件\mailtest@cstnet.cn.pst 中	
Smailtest@cstne 些定的帐户将新电击 更改文件夹(F)	t.cn 子邮件传送到以下位置: mailtest@cstnet.cn\f 在数据文件 C:\Users\Bl	POP/SMTP (默认情况下从此帐户发送) 收件箱 lue\Documents\Outlook 文件\mailtest@cstnet.cn.pst 中	

3. 接收邮件服务器和发送邮件服务器: 必须设置为"mail.cstnet.cn",

点击"**其他设置**"按钮进入其他设置页面

用户信息		测试帐户设置
您的姓名(Y):	mailtest	填写完这些信息之后,建议您单击下面的按钮进行帐户测试。
电子邮件地址(E):	mailtest@cstnet.cn	萧雯网给汪按)
服务器信息		· 제하는 무희가 주는 가지, 韓國 가구의
米户类型 <b>(A)</b> :	POP3	(则 邓小平) " 汉 ( 1 )
接收邮件服务器(I):	mail.cstnet.cn	✓ 单击下一步按钮测试帐户设置(S)
发送邮件服务器(SMTP)(O):	mail.cstnet.cn	
登录信息		•
用户名 <b>(U)</b> :	mailtest@cstnet.cn	
密码(P):	*****	
	记住密码(R)	
	;PA)进行登录(Q)	
_]要求使用安全密码验证(S	iPA)进行登录(Q)	其他设置(M)

4. 点击"高级"根据接收服务器协议修改端口号。

1) 接收服务器: POP3

**接收服务器端口:设置为"995",勾选"此服务器要求加密连接(SSL)"** 发送服务器端口:设置为"994"或"465",加密连接类型选择"SSL" 点击"确定"保存设置并返回更改账户页面

Internet 电子邮件设置 这些都是使电子邮件帐户正确运行的必	需设置。		
用户信息         第         Internet 电子邮件设置         第         第         第         第         度         股务器端口号         接收服务器(POP3)(1):         995         送此服务器要求加密连接(SSL         发送服务器(SMTP)(0):         465         使用以下加密连接类型(C):         服务器超时(T)         短         短	测试帐户设置 ★ 使用默认设置(D) )(E) SSL ▼ 无 5 L 1 L 1 上的邮件副本(R) 时删除服务器上的副本(M)	后,建议您单击下面的按钮进行帐户测试。( *** 按钮测试帐户设置(S) 其他设置(M)	
		下一步(N) > 取消	
_	确定取消		

2) 接收服务器: IMAP

接收服务器端口:设置为"993",加密连接类型选择"SSL"

发送服务器端口:设置为"994"或"465",加密连接类型选择"SSL"

点击"确定"保存设置并返回更改账户页面

帐户	设置	$\times$ [1	<b>肺</b> 选 <sup>4</sup>
更改帐) Inter 这	<sup>当</sup> met <b>电子邮件设置</b> 些都是使电子邮件帐户正确运行的必需设置。		XXX
用户 您 中	信息 iternet 电子邮件设置 堂 和 已发送邮件 已删除邮件 发送服务哭 连接	<b>测试帐户设置</b> 长,建议您单击下面的按钮进行帐户测试。(	
3 <b>服</b> 帐 接 发 登 用 密	服务器端口号       使用默认设置         接收服务器(IMAP)(I):       993       使用默认设置         使用以下加密连接类型(E):       SSL         发送服务器(SMTP)(0):       465         使用以下加密连接类型(C):       SSL         服务器超时(T)          短       K 1 分钟         文件夹          根文件夹路径(F):	(D) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		其他设置(M)	
201104		下一步(N) > 取消	
Dutloc Dutloc	确定	取消	

### 三、Mac Mail 邮箱客户端 SSL 配置

提示:本说明以 mailtest@cstnet.cn 作为邮箱地址,当按照下面方法设置邮箱时,请将 mailtest@cstnet.cn 替换为您的邮箱地址。

- 1. 打开 Mac Mail 邮箱客户端,点击左上角"邮件"——>"偏好设置"进入设置页
  - 面

ú	邮件文件	编辑	显示邮箱邮件格式窗口帮助	
•	关于邮件 偏好设置	ж,	收件箱 – Cstnet 20封邮件	
	帐户		① 邮箱 收件箱 已发送 所有草稿 ~ 有旗标	_
7	添加帐户		Microsoft Outlook 测试消息 昨天	
> 🗅	服务	>	这是在测试您的帐户设置时 Microsoft Outlook 自动发送的电子	
日智能	隐藏邮件 隐藏其他 全部显示	НЖ    НЖ <i>Ј</i>	Microsoft Outlook 昨天 Microsoft Outlook <b>测试消息</b> 这是在测试您的帐户设置时 Microsoft Outlook 自动发送的电子…	
ŝ	退出邮件	жQ		
我的 I Cstne	Mac 上 et		Microsoft Outlook 昨天 Microsoft Outlook 测试消息 这是在测试您的帐户设置时 Microsoft Outlook 自动发送的电子	
	收件箱 草稿 已发送		Microsoft Outlook 昨天 Microsoft Outlook 测试消息 这是在测试您的帐户设置时 Microsoft Outlook 自动发送的电子…	IN.
V V V V	垃圾邮件 废纸篓 Virus Items	4	Microsoft Outlook 昨天 Microsoft Outlook <b>测试消息</b> 这是在测试您的帐户设置时 Microsoft Outlook 自动发送的电子	
			Microsoft Outlook 昨天 Microsoft Outlook <b>测试消息</b> 这是在测试您的帐户设置时 Microsoft Outlook 自动发送的电子	

- 在设置页面点击"账户"进入账户设置页面,选中要修改的账号,点击"服务器 设置"标签进入服务器设置页面,根据"收件服务器类型"修改主机名和端口。
- 1) 收件服务器类型: POP

取消"自动管理连接设备", 改为手动配置模式。

收件服务器主机名:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"995",加密选择"TLS/SSL"。

发件服务器主机名: 必须设置为"mail.cstnet.cn", 端口: 设置为"994"或"465", 加密选择"TLS/SSL"。

点击"**存储**"保存设置。

		帐户
<ul><li> <li> <li> 通用 </li></li></li></ul>	<b>又</b> 立圾邮件 字	Aa     OO     I     x 分     III       W4与颜色     查看     编写     签名     规则
Cstnet POP		帐户信息 邮箱行为 服务器设置
	收件服务器	器 (POP)
	用户名:	mailtest@cstnet.cn
	密码:	•••••
	主机名:	mail.cstnet.cn
		□ 自动管理连接设置
	端口:	995 V使用 TLS/SSL
	认证:	密码 💿
		高级POP设置
	发件服务器	器 (SMTP)
	帐户:	Cstnet
	用户名:	mailtest@cstnet.cn
	密码:	•••••
	主机名:	mail.cstnet.cn
		□ 自动管理连接设置
	端口:	465 🗸 🗹 使用 TLS/SSL
	认证:	密码
		存储
+ -		
		?

2) 收件服务器: IMAP

取消"自动管理连接设备", 改为手动配置模式。

收件服务器主机名:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"993",加密选择"TLS/SSL"。

发件服务器主机名: 必须设置为"mail.cstnet.cn", 端口: 设置为"994"或"465", 加密选择"TLS/SSL"。

点击"**存储"**保存设置。

● ●       帐户					
<ul><li> <li> <li> 通用 </li></li></li></ul>	<b>汉</b> 垃圾邮件 字	Aa     OO     I     x分     II       体与颜色     查看     编写     签名     规则			
Cstnet IMAP		帐户信息 邮箱行为 服务器设置			
	收件服务器	器 (IMAP)			
	用户名:	mailtest@cstnet.cn			
	密码:	•••••			
	主机名:	mail.cstnet.cn			
		□ 自动管理连接设置			
	端口:	993			
	认证:	密码 💿			
		高级IMAP设置			
	发件服务器	器 (SMTP)			
	帐户:	Cstnet			
	用户名:	mailtest@cstnet.cn			
	密码:				
	主机名:	mail.cstnet.cn			
		□ 自动管理连接设置			
	端口:	465			
	认证:	密码			
		存储			
+ -					
		?			

#### 四、网易邮箱客户端 SSL 配置

提示:本说明使用网易邮箱大师 V4.15 版,并以 mailtest@cstnet.cn 作为邮箱地址,当按照 下面方法设置邮箱时,请将 mailtest@cstnet.cn 替换为您的邮箱地址。

- 1. 打开网易邮箱客户端,点击左侧"设置"——>"邮箱设置"打开邮箱设置页面。
- 在邮箱设置页面选中要修改的账号,点选"邮箱信息"标签页,点击"服务器设置"按钮进入服务器设置页面,根据协议类型,进行服务器和端口设置。

	大师号系统设置	邮箱设置	-			
£₹	邮件通知	mailtest@cstnet.cn	邮箱信息	签名	邮件模板	来信分类
¢	<ul> <li>邮箱设置</li> <li>邮件读写</li> <li>日历</li> <li>快捷键</li> <li>代理设置</li> <li>安全锁</li> <li>关干</li> </ul>		发件人头像: 发件人姓名: 邮箱名称: 邮箱协议: 删除此邮箱	修改 mailtest mailtest@cstnet.cn POP3 服务器设置		
		+ 添加邮箱 导入邮箱数据 ~				
		邮件读写 邮件列表查看: ✓ 邮件按主题聚合 ✓ 显示发件人头像 ✓ 推广邮件聚合				

1) 协议类型: POP3

收信服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"995",加密选择 "SSL/TLS"。

发信服务器: 必须设置为"mail.cstnet.cn", 端口: 设置为"994"或"465", 加密选择"SSL/TLS"。

点击"**验证并保存**"完成设置。

收信服务器	mail.cstnet.cn			
端口	995	加密	SSL/TLS	~
帐号	mailtest@cstnet.	cn		
密码	•••••			
服务器备份	邮箱大师收取邮件师	后,服务器邮件 7	「自动删除	~
发信服务器	mail.cstnet.cn			
山影	465	加密	SSL/TLS	~
	选填			
帐号				

2) 协议类型: IMAP

收信服务器: 必须设置为"mail.cstnet.cn",端口: 设置为"993",加密选择 "SSL/TLS"。

发信服务器: 必须设置为"mail.cstnet.cn", 端口: 设置为"994"或"465", 加密选择"SSL/TLS"。

点击"**验证并保存**"完成设置。

	IIVIAP		
收信服务器	mail.cstnet.cn		
端口	993	加密	SSL/TLS ~
帐号	mailtest@cstnet.cn		尢
			SSL/TLS
密码	••••••		STARTTLS
本地备份	当服务器邮件删除时,本地邮 邮箱大师收取邮件后,服务器 客户端与网页版的邮件保持同 删除。如要清理邮箱空间,可 的文件夹右键,使用【批量删	第4 同步 部4 7 第4 7 第5 第4 第5 第5 第5 第5 第5 第5 第5 第5 第5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	★ ● 前期除 ◆ ● ○ 前期除后,另一端会同步 留本地邮件,或在邮件页面 功能。
本地 <b>备</b> 份 发信服务器	当服务器邮件删除时,本地邮 邮箱大师收取邮件后,服务器 客户端与网页版的邮件保持同 删除。如要清理邮箱空间,可 的文件夹右键,使用【批量删 mail.cstnet.cn	3件 同步 部件 不 助关系, 以选择係 除邮件】	★ ● 前開除 ◆ ● 前開除后,另一端会同步 ● 端删除后,另一端会同步 2留本地邮件,或在邮件页面 功能。
本地备份 发信服务器 端口	当服务器邮件删除时,本地邮 邮箱大师收取邮件后,服务器 客户端与网页版的邮件保持同 删除。如要清理邮箱空间,可 的文件夹右键,使用【批量删 mail.cstnet.cn 465	3件 同步 部件 7 少关系, 以选择保 加密	<ul> <li>一講删除后,另一端会同步</li> <li>留本地邮件,或在邮件页面</li> <li>功能。</li> </ul>
本地备份 发信服务器 端口 帐号	当服务器邮件删除时,本地邮 邮箱大师收取邮件后,服务器 客户端与网页版的邮件保持同 删除。如要清理邮箱空间,可 的文件夹右键,使用【批量删 mail.cstnet.cn 465 选填	3件 同步 邮件 不 以选择係 除邮件】	<ul> <li>一端删除后,另一端会同步</li> <li>留本地邮件,或在邮件页面</li> <li>功能。</li> <li>SSL/TLS ~</li> </ul>

### 五、Windows10邮件客户端 SSL 配置

提示:本说明以 mailtest@cstnet.cn 作为邮箱地址,当按照下面方法设置邮箱时,请将 mailtest@cstnet.cn 替换为您的邮箱地址。

 打开 Windows10 客户端,点击左侧"账户"打开"管理账户"菜单,选择要编辑 的账户,打开账户设置页面。



1. 在账户设置页面点击"更改邮箱同步设置"打开"账户设置"界面,在"账户设置"

界面点击 <b>"高级邮箱设置"</b>
----------------------

● 帐户设置 ×	帐户设置         ×
★ 本里 Cstnet 帐户设置 ▲ mailtest@cstnet.cn 用户名 mailtest@cstnet.cn 密码 ▶●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	Cstnet 同步设置 根据我的使用情况 ✓ 如果你某一天获取了大量的邮件,或者有好几天没有查看你的帐 户,我们会相应地更改同步设置,以保存你的数据并延长你的电池 使用时间。 当前正在同步:每2小时 ✓ 始终下载完整的消息和 Internet 图像 从以下位置下载电子邮件 过去3个月 ✓ 使用此名称发送邮件 mailtest 同步选项 电子邮件 ● 开
保存取消	局 <b>级脚相设直</b> 传入和传出邮件服务器信息 完成 取消

2. 设置"传入服务器"和"传出服务器"

传入服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",同时勾选"传入电子邮件需要 SSL"

传出服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",同时勾选"传出电子邮件需要 SSL"

点击"完成"退回账户设置页面

帐户设置 ×
Cstnet 同步设置 使用此名称发送邮件
mailtest
同步选项
电子邮件
— Э
传入电子邮件服务器
mail.cstnet.cn
传出(SMTP)电子邮件服务器
mail.cstnet.cn
✓ 传出服务器需要身份验证
✓ 使用相同的用户名和密码发送电子邮件
✓ 传入电子邮件需要 SSL
✓ 传出电子邮件需要 SSL
完成

3. 点击"保存"完成并保存设置

## 第三部分 手机客户端设置

#### 一、华为手机邮件客户端 SSL 配置

提示:本说明使用华为 EMUI11.0 版自带邮件客户端,以 mailtest@cstnet.cn 作为邮箱地址, 当按照下面方法设置邮箱时,请将 mailtest@cstnet.cn 替换为您的邮箱地址。

 打开华为手机邮箱客户端,点击右上角"菜单"——>"设置"进入设置页面,在 设置页面点击需要进行设置的账户

中国移动 🗊 , 中国联通	≝"Ⅲ奈,≱⊡≇100% 💌 13:00	中国陈澍 🎟 44 📶 56 ,涂 🎝 100% 中国陈澍	<b>• •••</b> • 13:00
	:	← 设置	
收件箱▼	排序方式	通用设置	>
maiitest@cstnet.cn	群组	VIP 联系人	>
Q. 搜索邮件	设置	一键翻译	>
Microsoft Outlook	1/7	帐户	
Microsoft Outlook 测试	消息		
这是在测试您的帐户设置	置时 Microsoft Outlook	mailtest@cstnet.cn mailtest@cstnet.cn (默认帐户)	>
中科院之声电子杂志	1/5		
"中科院之声"电子杂志第	第281期 ☆	添加帐户	
如无法正常浏览请点击让	这里 往期回顾 第 281 期 (		

2. 在账户设置页面点击"**外发设置**"进入 SMTP 服务器设置页面,在外发设置页

面设置 SMTP 服务器。

SMTP 服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"994"或"465", 安全类型选择"SSL/TLS(接受所有证书)",点击"完成"按钮保存设置并退出

中国移动 📾 🧯 📶 🛸 과 🖬 100% 💌 13:00	中国終命 <b>師 ""山 %" "山 奈、氷↓</b> 100% <b>■</b> 13:01 中国联通
$\leftarrow$ mailtest@cstnet.cn	← 外发设置
<b>並石</b> > 发自我的华为手机	SMTP 服务器
默认帐户	mail.cstnet.cn
また。 また、 また、 また、 また、 たた、 たた、 たい に、 たい たい たい たい たい たい たい たい たい たい	端口
同步和数据	465
<b>同步周期</b> 15 分钟 >	安全类型 SSL/TLS (接受所有证书) 〉
每次载入电子邮件数目 25 封邮件 >	✓ 要求登录
<b>同步电子邮件</b> 今天 13:00	用户名
下载附件	mailtest@cstnet.cn
通过 WLAN 目动下载最新邮件的附件	· 密码· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
高级设置	
<b>邮件加密</b> > 管理外发邮件的加密和签名	
<b>接收设置</b> > 设置用户名、密码和其他接收服务器配置	
<b>外发设置</b> 用户名、密码和其他外发服务器设置	
删除帐户	取消完成

3. 在账户设置页面点击"接收设置"进入接收服务器设置页面



4. 根据接收协议类型修改服务器和端口。

1) 接收类型: POP3

POP3 服务器: 必须设置为"mail.cstnet.cn", 端口: 设置为"995",

安全类型选择"SSL/TLS (接受所有证书)", 最后点击"完成"保存并完成设置

2) 接收类型: IMAP

IMAP 服务器: 必须设置为"mail.cstnet.cn", 端口: 设置为"993",

安全类型选择"SSL/TLS (接受所有证书)",最后点击"完成"保存并完成设置

中国時心 中国時心 Pop3		нака нака Ітар
← 接收设置		→ 接收设置
用户名		用户名
mailtest@cstnet.cn		mailtest@cstnet.cn
密码		密码
		······
服务器		服务器
mail.cstnet.cn		mail.cstnet.cn
端口	\$	端口
995		993
安全类型 SSL/TLS (接受所有证	正书) >	安全类型 SSL/TLS (接受所有证书) 〉
同步设置		IMAP 路径前缀
		可选
取消完成		取消完成

#### 二、iPhone 手机邮件客户端 SSL 配置

提示:本说明使用苹果 IOS14.2 版自带邮件客户端,以 mailtest@cstnet.cn 作为邮箱地址, 当按照下面方法设置邮箱时, 请将 mailtest@cstnet.cn 替换为您的邮箱地址。

1. 打开手机设置菜单,点击"密码与账户",选择需要修改的账户,进入账户

设置页面。在账户设置页面点击"发件服务器-SMTP"进入 SMTP 设置页面。

取消	帐户	完成		
全名	mailtest			
电子邮件	mailtest@cstnet.cn	>		
描述	Cstnet		_	
收件服务器			< 帐户 SMTP	
主机名	mail.cstnet.cn			
用户名	mailtest@cstnet.cn		mail.cstnet.cn	打开 >
密码				
[			其他 SMTP 服务器	
发件服务器			添加服务器	>
SMTP	mail.cstn	iet.cn >	若"邮件"不能成功地使用首选服务器, SMTP服务器。	则会依次试用其他
高级		>		

2. 设置发件服务器

主机名:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"994"或"465",打开"使用 SSL"开关,点击"完成"按钮保存设置并退出,返回账户设置页面

取消	mail.cstnet.cn	完成
服务器		
发件服务器		
主机名	mail.cstnet.cn	
用户名	mailtest@cstnet.cn	
密码		
使用 SSL		
鉴定		密码 >
服务器端口	465	

3. 在账户设置页面点击"高级"进入高级设置页面

取消	帐户	成
с. К. С.		
全名	mailtest	
电子邮件	mailtest@cstnet.cn	>
描述	Cstnet	
收件服务器		
主机名	mail.cstnet.cn	
用户名	mailtest@cstnet.cn	
密码		
发件服务器		
SMTP	mail.cstnet.cn	>
高级		>

- 4. 在"高级"菜单中找到"服务器"设置部分, 根据收件协议类型修改服务器和端
  - П
- 1) 收件类型: POP3

POP3 服务器端口: 设置为"995", 打开"使用 SSL"开关

归档邮箱	
已删除的邮件	
移除	一周后 >
收件设置	
使用 SSL	
鉴定	密码 >
从服务器上删除	永不 >
服务器端口 995	

2) 收件类型: IMAP

#### IMAP 服务器端口:设置为"993",打开"使用 SSL"开关

最后返回账户设置页面

一周后〉
一周后〉
密码》

在账户设置页面点击右上角"**完成"**完成设置

### 三、小米手机邮件客户端 SSL 配置

提示:本说明使用小米 MIUI11.0.4 版自带邮件客户端, 以 mailtest@cstnet.cn 作为邮箱地址, 当按照下面方法设置邮箱时, 请将 mailtest@cstnet.cn 替换为您的邮箱地址。

1. 打开小米手机邮箱客户端,点击左上角"菜单"打开菜单页面,点击菜单页面

#### 右上角**设置**图标。



2. 在设置页面点击需要进行设置的账户, 打开账户设置页面。

下午2:29		× 奈 (49)
<	设置	
帐户		
@	mailtest@cstnet.cn mailtest@cstnet.cn	>
+	添加邮箱	>
常规		
<b>功能</b> 说 设置电	<b>殳置</b> 子邮件常用功能	>

3. 在账户设置页面找到并点击"**服务器设置"**, 进入服务器设置页面

数据使用	
<b>同步频率</b> 每隔 15 分钟	>
<b>保留邮件的天数</b> 全部	>
<b>移动网络下取回新邮件的大小</b> 邮件摘要	>
<b>文件夹设置</b> 文件夹同步邮件设置	>
<b>自动下载附件</b> 通过 WLAN 自动下载最新邮件的附件	
账单邮件解析	
通知设置	
仅通知提醒收件箱邮件	
服务器设置	
<b>服务器设置</b> 用户名、密码和其他接收服务器设置	>

4. 根据邮箱类型修改服务器和端口。

1) 邮箱类型: POP3

收件服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"995", smtp 服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"994"或"465", 收件服务器和发件服务器"SSL"开关全部打开,点击右上角对勾完成设置

下午2:34		× 🛜 (48)
×	服务器设置	$\checkmark$
账尸管埋		
邮箱地址	mailtest@cstnet.cr	n
用户名	mailtest@cstnet.cr	1
密码		
收件服务器		
AATT BROD HE		
服务器	mail.cstnet.cn	
「二世	995	
从服务器删除电 子邮件	永不	
SSL		
发件服务器		
SMTP 服务器	mail.cstnet.cn	
端口	465	
SSL		
≡		<

2) 邮箱类型: IMAP

收件服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"993",

SMTP 服务器:必须设置为"mail.cstnet.cn",端口:设置为"994"或"465", 收件服务器和发件服务器"SSL"开关全部打开,点击右上角对勾完成设置

下午2:24		× 🤶 49
×	服务器设置	$\checkmark$
帐户管理		
邮箱地址	mailtest@cstnet.cn	
用户名	mailtest@cstnet.cn	
密码	······	
收件服务器		
服务器	mail.cstnet.cn	
端口	993	
IMAP 路径前缀	可选	
SSL		
发件服务器		
SMTP 服务器	mail.cstnet.cn	
江 ぎん	465	
SSL		
Ξ		